

# DxSpider-Cluster

## **IZ5FSA-6**

## **Manuale Utente**

Iz5fsa.homedns.org:7300

Il Nodo Cluster è il luogo di ritrovo per eccellenza dei DXers, la "zona packet" dove si trovano le informazioni sulle stazioni rare, indicazioni sulla propagazione, sulle informazioni QSL per le stazioni più o meno rare, novità e soprattutto gli spot dx!

Cercheremo qui di darvi una infarinatura su tutti i comandi fondamentali di questa versione nuovissima di software che è il "DxSpider Cluster", sviluppato da inglesi in linguaggio PERL e che gira su tutte le piattaforme (da Windows a Linux a MacOS e chi più ne ha più ne metta!!!).

Augurandovi buon divertimento, ricordatevi di tenere un comportamento che consenta anche agli altri di usare il cluster... in fondo un QSO con una stazione DX è bello farlo uno per volta ma tutti... magari ci si potrà divertire ad arrivare primo ma... senza ostacoli e con la sportività che il DX dovrebbe insegnare a tutti, da OM a OM.

### **ACCEPT -- Imposta un filtro per accettare qualcosa**

Crea un filtro per accettare qualcosa. Ci sono 2 tipi di filtro, accetta e rifiuta. Guarda HELP FILTERING per altre informazioni.

### **ACCEPT/ANNOUNCE [0-9] <pattern> -- Imposta un filtro 'accept' per annunci.**

Crea una linea di accettazione annunci per il filtro [0-9]. Un 'filtro per accettazione' significa che se l'annuncio coincide con il filtro sarà passato all'utente. Guarda HELP FILTERING per maggiori informazioni. Leggi queste informazioni per capire il funzionamento dei filtri - ti servirà per risparmiarti problemi in futuro.

Puoi usare ognuna delle seguenti modalità in ogni linea:

```

info <string>                es: iota or qsl
by <prefixes>                es: G,M,2
origin <prefixes>
origin_dxcc <prefixes or numbers>   es: 61,62 (es: sh/pre G)
origin_itu <prefixes or numbers>    oppure: G,GM,GW
origin_zone <prefixes or numbers>
by_dxcc <prefixes or numbers>
by_itu <prefixes or numbers>
by_zone <prefixes or numbers>
channel <prefixes>
wx 1                          filtra annunci WX
dest <prefixes>                es: 6MUK,WDX (destinatari)

```

alcuni esempi:

```

acc/ann dest 6MUK
acc/ann 2 by_zone 14,15,16

```

(si può mettere tutto in una riga: acc/ann dest 6MUK or by\_zone 14,15,16)

oppure

```

acc/ann by G,M,2

```

Puoi usare il modo 'all' per indicare 'tutto', per esempio:

```

acc/ann all

```

### **ACCEPT/SPOTS [0-9] <pattern> -- Imposta un filtro 'accept' per gli spot**

Crea un 'accept' questo spot per un filtro. Un filtro di 'accept' significa che, se lo spot arrivato sul nodo coincide con le condizioni del filtro, viene spedito alla stazione. Vedi HELP FILTERING per maggiori informazioni. Per favore leggere questo aiuto per capire il funzionamento dei filtri ed evitare spicevoli inconvenienti dopo.

Puoi usare ognuna delle seguenti modalità in ogni linea:

```

freq <range>                 es: 0/30000 or hf or hf/cw or 6m,4m,2m
on <range>                   same as 'freq'
call <prefixes>              es: G,PA,HB9
info <string>                 es: iota or qsl
by <prefixes>
call_dxcc <prefixes or numbers>   es: 61,62 (per es: sh/pre G)
call_itu <prefixes or numbers>    or: G,GM,GW
call_zone <prefixes or numbers>
by_dxcc <prefixes or numbers>
by_itu <prefixes or numbers>
by_zone <prefixes or numbers>
origin <prefixes>
channel <prefixes>

```

## Manuale Utente

19/01/2005

Per le frequenze, puoi usare ogni nome della banda definito nel comando SHOW/BANDS e anche i nomi delle sub-bande come: cw, rtty, data, ssb - oppure entrambi come: hf/ssb. Puoi inserire anche un range di frequenza come 0/30000 - questo e' piu' efficiente che freq HF

alcuni esempi:

```
acc/spot 1 on hf/cw
acc/spot 2 on vhf and (by_zone 14,15,16 or call_zone 14,15,16)
```

Puo' essere usata la parola 'all' per indicare TUTTI:

```
acc/spot 3 all
```

### ACCEPT/WCY [0-9] <pattern> -- Imposta un filtro 'accept' per gli spot WCY

E' spiacevole sapere che lo potrete usare, ma se lo fate potete usare i seguenti campi:

```
by <prefixes>          es: G,M,2
origin <prefixes>
origin_dxcc <prefixes or numbers>   es: 61,62 (per es: sh/pre G)
origin_itu <prefixes or numbers>    or: G,GM,GW
origin_zone <prefixes or numbers>
by_dxcc <prefixes or numbers>
by_itu <prefixes or numbers>
by_zone <prefixes or numbers>
channel <prefixes>
```

Non abbiamo esempi perche' le info WCY arrivano solitamente solo da una stazione emittente e quindi potrete impostare solo se vederli o meno (vedi UNSET/WCY). Questo comando e' fornito per usi futuri.

Vedi HELP FILTERING per maggiori informazioni.

### ACCEPT/WWV [0-9] <pattern> -- Imposta un filtro 'accept' per gli spot WWV

E' spiacevole sapere che lo potrete usare, ma se lo fate potete usare i seguenti campi:

```
by <prefixes>          es: G,M,2
origin <prefixes>
origin_dxcc <prefixes or numbers>   es: 61,62 (per es: sh/pre G)
origin_itu <prefixes or numbers>    or: G,GM,GW
origin_zone <prefixes or numbers>
by_dxcc <prefixes or numbers>
by_itu <prefixes or numbers>
by_zone <prefixes or numbers>
channel <prefixes>
```

per esempio:

```
accept/wwv by_zone 15
```

e' probabilmente l'unico modo utile (mostra solo i messaggi WWV spediti da stazioni del centro europa).

Vedi HELP FILTERING per maggiori informazioni.

### ANNOUNCE <text> -- Spedisce un annuncio solamente agli utenti LOCAL

<text> e' il testo dell'annuncio che volete trasmettere

### ANNOUNCE FULL <text> -- Spedisce un annuncio su tutta la rete PacketCluster

<text> e' il testo dell'annuncio che volete trasmettere

### APROPOS <string> -- Ricerca <string> nel documento di aiuto

Ricerca <string> nel documento di aiuto e stampa il nome di tutti i comandi per i quali ha trovato <string> nel testo di aiuto.

### BLANK [<string>] [<nn>] -- Stampa <nn> righe di <string>

Nella sua forma di base questo comando stampa una o piu' righe vuote. Comunque se gli viene indicata una stringa riempira' una riga lunga tutta l'ampiezza dello schermo (default 80 caratteri) per una o piu' volte.

```
blank 2
```

stampa due linee vuote

```
blank -
```

stampa una riga di - una volta

```
blank abc
```

stampa

```
abcbcabcbcabcbcabcbcabcbcabcbcb
```

E' utile solo negli script per scrivere fino ad un massimo di 9 righe.

### **BYE -- (o Quit) Esce dal cluster.**

Disconnette dal cluster.

### **CLEAR/ANNOUNCE [1|all] -- Pulisce una linea di filtro per ANNOUNCE**

Questo comando ti permette di pulire (rimuovere) una linea in un filtro ANNOUNCE o di rimuovere l'intero filtro. vedi CLEAR/SPOTS per maggiori informazioni.

### **CLEAR/ROUTE [1|all] -- Pulisce una linea di filtro per ROUTE**

Questo comando ti permette di pulire (rimuovere) una linea in un filtro ROUTE o di rimuovere l'intero filtro. vedi CLEAR/SPOTS per maggiori informazioni.

### **CLEAR/SPOTS [0-9|all] -- Pulisce una linea di filtro per SPOT**

Questo comando ti permette di pulire (rimuovere) una linea in un filtro SPOT o di rimuovere l'intero filtro. Se hai il filtro:

```
acc/spot 1 on hf/cw
acc/spot 2 on vhf and (by_zone 14,15,16 or call_zone 14,15,16)
```

e dai il comando:

```
clear/spot 1
```

resterai con:

```
acc/spot 2 on vhf and (by_zone 14,15,16 or call_zone 14,15,16)
```

se dai il comando:

```
clear/spot all
```

il filtro sara' completamente rimosso.

### **CLEAR/WCY [1|all] -- Pulisce una linea di filtro per WCY**

Questo comando ti permette di pulire (rimuovere) una linea in un filtro WCY o di rimuovere l'intero filtro. vedi CLEAR/SPOT per maggiori informazioni.

### **CLEAR/WWV [1|all] -- Pulisce una linea di filtro per WWV**

Questo comando ti permette di pulire (rimuovere) una linea in un filtro WWV o di rimuovere l'intero filtro. vedi CLEAR/SPOTS per maggiori informazioni.

### **DBAVAIL -- Mostra la lista degli Archivi presenti nel sistema**

Mostra la lista degli Archivi presenti nel sistema. Il suo alias piu' noto e' il Comando SHOW/COMMAND.

### **DBSHOW <dbname> <key> -- Mostra una occorrenza, se esiste, nell'archivio**

E' l'interfaccia generica di interrogazione di un archivio. Il Sysop inserira' un sinonimo stile AK1A tipo:

```
SH/QSL KP5A
```

ma se questo non avviene o l'archivio realmente non esiste (usate il comando DBAVAIL o SH/COMMAND per verificarlo) potete usare il comando:

```
DBSHOW QSL KP5A
```

A seconda del nodo possono esserci anche abbreviazioni per interrogare gli archivi.

Per IQ5BL vedi l'allegato A.

### **DIRECTORY -- Lista messaggi**

### **DIRECTORY ALL -- Lista tutti i messaggi**

**DIRECTORY OWN -- Lista i tuoi messaggi**

**DIRECTORY NEW -- Lista tutti i nuovi messaggi**

**DIRECTORY TO <call> -- Lista tutti i messaggi per <call>**

**DIRECTORY FROM <call> -- Lista tutti i messaggi da <call>**

**DIRECTORY SUBJECT <string> -- Lista tutti i messaggi con <string> in oggetto**

**DIRECTORY <nn> -- Lista gli ultimi <nn> messaggi**

**DIRECTORY <da>-<a> -- Lista messaggi dal numero <da> al numero <a>**

Lista i messaggi presenti in entrata. Se c'e' un 'p' dopo il numero del messaggio allora si tratta di un messaggio personale. Se c'e' un '-' fra il numero del messaggio e 'p' questo indica che il messaggio e' stato letto. Potete usare caratteri speciali come '\*' e '?' nel campo <call> come per le ricerca in DOS o Linux. Potete combinare insieme i vari comandi DIRECTORY.

Es:

```
DIR TO G1TLH 5
```

o

```
DIR SUBJECT IOTA 200-250
```

Potete usare l'abbreviazione standard:-

```
DIR/T G1* 10
```

```
DIR/S QSL 10-100 5
```

**DX [BY <call>] <freq> <call> <remarks> -- Spedisce uno spot DX**

Spedisce uno spot DX a tutti gli altri utenti. Adesso non e' piu' obbligatorio rispettare la posizione della frequenza <freq> e del nominativo <call>:

```
DX IQ5BL 14.600
```

```
DX 14.600 IQ5BL
```

```
DX 14600 IQ5BL
```

daranno tutti lo stesso risultato. Puoi aggiungere altri commenti alla fine del comando e saranno aggiunti allo spot.

```
DX IQ5BL 14600 CQ TEST
```

La <freq> è controllata con le bande disponibili nella configurazione del cluster. Controllare SH/BANDS per maggiori informazioni.

**FILTERING. -- Come filtrare gli spot DX in DXSpider**

Ci sono diverse cose che si possono filtrare in un sistema DXSpider. Funzionano tutti con lo stesso meccanismo. In generale possono essere creati filtri che accettano ('accept') o che rifiutano ('reject') fino ad un massimo di 10 regole per tipo. Per farlo serve usare i comandi:-

```
accept/spots ...
```

```
reject/spots ...
```

dove ... sono i comandi specifici per il filtro. ci sono filtri per:

- spot (spot dx),
- wwv (indicatori WWV per le condizioni di propagazione),
- announce (messaggi di tipo ANN/),
- wey (indicatori WCY per le condizioni di propagazione)

Per maggiori dettagli fare riferimento all'HELP specifico. Esiste il comando clear/xxxx per ripulire una o piu' condizioni di filtro per ogni comando di filtro specifico. Per esempio:-

```
clear/spots 1
```

```
clear/spots all
```

Esiste anche un comando per vedere quali sono le condizioni di filtro che sono state impostate:-

```
show/filter
```

Adesso useremo come esempio l'uso dei filtri con gli spot dx ma tutti i principi che saranno indicati sono validi sempre per ogni tipo di filtro. Ci sono due tipo di filtro:-

- accept (accetta),
- reject (rifiuta).

che devono essere usati per farsi mandare dal cluster solo quelle indicazioni desiderate, per guardare il mondo del dx per come vi interessa. Ogni filtro puo' avere fino a 10 righe di regole che saranno verificate a partire dalla prima ogni volta che uno spot dx sara' disponibile per essere spedito a quell'utente. Alla prima regola che lo spot soddisfa quella regola (accetta o rifiuta) viene applicata allo spot e quindi lo spot sara' accettato o rifiutato. E' importante far capire la differenza fra 'accetta' e 'rifiuta' con un esempio. Se viene specificato il filtro:-

```
accept/spots on vhf and (by_zone 14,15,16 or call_zone 14,15,16)
```

automaticamente saranno passati all'utente che lo ha impostato SOLO gli spot relativi a frequenze VHF mandati da OM delle zone 14 o 15 o 16 e relative a nominativi di paesi compresi nelle zone 14 o 15 o 16. Se invece venisse messo un filtro di 'rifiuto':-

```
reject/spots on hf/cw
```

allora verrebbero ricevuti solo spot che NON SONO su frequenze HF in modo CW, ovvero verrebbero scartati tutti gli spot in CW segnalati su frequenze HF. Si possono creare gli stessi filtri sia con logica di rifiuto che con logica di accettazione. Se volessimo ricevere solo gli spot in HF e CW e solo riferiti a stazioni che si trovano su localita' IOTA potete scrivere indifferentemente il filtro in logica 'rifiuta':-

```
reject/spots on hf/cw and not info iota
```

che in logica 'accetta':-

```
accept/spots not on hf/cw or info iota
```

ed avremmo lo stesso identico risultato. Si possono quindi usare i metodi 'accetta' e 'rifiuta' secondo le proprie preferenze... logiche! I filtri possono essere salvati in ordine logico perchè inserendo più filtri, come detto prima, verranno verificate le soddisfazioni ai vari filtri a partire dal primo. Per esempio:-

```
reject/spots 1 on hf/cw
reject/spots 2 on 50000/1400000 not (by_zone 14,15,16 or call_zone
14,15,16)
```

saranno 'rifiutati' tutti gli spot HF CW (se sono un IW non conosco il CW e non posso andare in HF :-)) e saranno 'rifiutati' anche gli spot fra le frequenze 50000 (50MHz) e 1400000 (1.4GHz) che provengono dall'Europa o che indicano una stazinoe europea. In questo esempio vengono usati gli insdicatori di posizione del filtro che possono essere da 1 a 8. Nella combinazione delle regole di filtro potete omettere l'operatore logico AND, se volete, perchè viene considerato come implicito. Per modificare un filtro (come per esempio il filtro 1 visto in precedenza che era:-

```
reject/spots 1 on hf/cw
```

dovete semplicemente riscriverlo:-

```
reject/spots 1 on hf/ssb
```

oppure cancellarlo:-

```
clear/spots 1
```

Per rimuovere TUTTI i filtri:-

```
clear/spots all
```

Ci sono comandi uguali anche per gli altri tipi di filtro:-

```
clear/announce
clear/wcy
clear/wwv
```

#### UTILIZZO AVANZATO:-

Ogni filtro si compone con la regola:-

- accetta -> accept/ oppure acc/
- rifiuta -> reject/ oppure rej/

ed il tipo di condizione:-

```
freq <da kHz>/<a kHz>
on <band>
info <string>
call <prefixes>
call_dxcc <numbers>
call_itu <numbers>
call_zone <numbers>
call_state <state 2-letter abbreviations>
by <prefixes>
by_dxcc <numbers>
```

```
by_itu <numbers>
by_zone <numbers>
by_state <state 2-letter abbreviations>
```

che possono essere tra loro combinate:-

```
acc/spots freq 30000/24000000 (by_itu 1 or call_itu 1)
```

che si traduce in:-

accetta gli spot nelle frequenze oltre i 30MHz fatti da OM della regione 1 o che hanno come nominativo 'spottato' un OM della regione 1.

ESEMPI:-

```
rej/spots 1 on 6m and on 4m and on 220 and on 2m
equivale a:-
rej/spots 1 on vhf
rej/spots 2 on 70cm and on 23cm
equivale a:-
rej/spots 2 on uhf
rej/spots 3 on 13cm and on 9cm and on 6cm and on 3cm
equivale a:-
rej/spots 3 on shf
acc/spots 4 on 60m and on 30m and on 17m and on 12m
equivale a:-
rej/spots 4 on warc
```

**KILL <msgno> [<msgno.>] -- Cancella un messaggio dal nodo locale**

**KILL <from msgno>-<to msgno> -- Cancella un gruppo di messaggi**

**KILL from <call> -- Cancella i messaggi inviati dal <regex>**

**KILL to <call> -- Cancella i messaggi inviati al <regex>**

Cancella un messaggio dal nodo locale. Possono essere cancellati solo i messaggi inviati o ricevuti dall'utente (a meno che tu non sia il Sysop)

```
KILL 1234-1255
```

cancellerà i propri messaggi fra il n°1234 ed il n°1255.

```
KILL from g1tlh
```

cancellerà tutti i propri messaggi ricevuti da g1tlh. Così come:

```
KILL to g1tlh
```

cancellerà tutti i propri messaggi inviati a g1tlh.

**LINKS -- Mostra i nodi fisicamente collegati al nodo**

Questo è una lista rapida che mostra quali sono i nodi "fisicamente" connessi al nodo. Per avere maggiori informazioni sul sistema usate il comando WHO.

**READ -- Legge il primo messaggio non letto ricevuto**

**READ <msgno> -- Legge il messaggio specificato**

Ogni utente può leggere i propri messaggi e quelli indirizzati come non personali ovvero "bullettin".

**REJECT -- Imposta un filtro per rifiutare qualcosa**

Crea un filtro per rifiutare qualcosa. Vedi HELP FILTERING per maggiori info.

**REJECT/ANNOUNCE [0-9] <pattern> -- Imposta un filtro di rifiuto per ANNOUNCE**

Crea un filtro per rifiutare ANNOUNCE. Un filtro di rifiuto fa in modo che l'ANNOUNCE che coincide con la condizione inserita NON sia passato all'utente. Vedi HELP FILTERING per maggiori info. Possono essere usati i seguenti parametri:-

```
info <string>           es: iota o qsl
by <prefixes>          es: G,M,2
origin <prefixes>
```

```

origin_dxcc <prefixes or numbers>   es: 61,62 (per es: sh/pre G)
origin_itu <prefixes or numbers>     or: G,GM,GW
origin_zone <prefixes or numbers>
by_dxcc <prefixes or numbers>
by_itu <prefixes or numbers>
by_zone <prefixes or numbers>
channel <prefixes>
wx 1                                 filtra annunci WX
dest <prefixes>                     es: 6MUK,WDX, IW

```

alcuni esempi:-

```
rej/ann by_zone 14,15,16 and not by G,M,2
```

Si può usare anche il parametro per indicare "tutto" es:

```
rej/ann all
```

ma questo forse è un po' troppo "intransigente".

### REJECT/SPOTS [0-9] <pattern> -- Imposta un filtro di rifiuto per glSPOT

Crea un filtro per rifiutare SPOT. Un filtro di rifiuto fa in modo che lo spot che coincide con la condizione inserita NON sia passato all'utente. Vedi HELP FILTERING per maggiori info. Possono essere usati i seguenti parametri:-

```

info <string>                       es: iota o qsl
by <prefixes>                       es: G,M,2
origin <prefixes>
origin_dxcc <prefixes or numbers>   es: 61,62 (per es: sh/pre G)
origin_itu <prefixes or numbers>     or: G,GM,GW
origin_zone <prefixes or numbers>
by_dxcc <prefixes or numbers>
by_itu <prefixes or numbers>
by_zone <prefixes or numbers>
channel <prefixes>
wx 1                                 filtra annunci WX
dest <prefixes>                     es: 6MUK,WDX, IW

```

alcuni esempi:-

```
rej/spot by_zone 14,15,16 and not by G,M,2
```

Si può usare anche il parametro per indicare "tutto" es:

```
rej/spot all
```

ma questo forse è davvero "inutile"... a cosa servirebbe il cluster?

### REJECT/WCY [0-9] <pattern> -- Imposta un filtro di rifiuto per WCY

Crea un filtro per rifiutare WCY. Un filtro di rifiuto fa in modo che il WCY che coincide con la condizione inserita NON sia passato all'utente. Vedi HELP FILTERING per maggiori info. Possono essere usati i seguenti parametri:-

```

info <string>                       es: iota o qsl
by <prefixes>                       es: G,M,2
origin <prefixes>
origin_dxcc <prefixes or numbers>   es: 61,62 (per es: sh/pre G)
origin_itu <prefixes or numbers>     or: G,GM,GW
origin_zone <prefixes or numbers>
by_dxcc <prefixes or numbers>
by_itu <prefixes or numbers>
by_zone <prefixes or numbers>
channel <prefixes>
wx 1                                 filtra annunci WX
dest <prefixes>                     es: 6MUK,WDX, IW

```

Non ci sono esempi perchè si può evitare la ricezione con il comando UNSET/WCY se non vi interessano. Questo comando e' fornito per usi futuri.

### REJECT/WWV [0-9] <pattern> -- Imposta un filtro di rifiuto per WWV

Crea un filtro per rifiutare WWV. Un filtro di rifiuto fa in modo che il WWV che coincide con la condizione inserita NON sia passato all'utente. Vedi HELP FILTERING per maggiori info. Possono essere usati i seguenti parametri:-

```

info <string>                       es: iota o qsl
by <prefixes>                       es: G,M,2
origin <prefixes>
origin_dxcc <prefixes or numbers>   es: 61,62 (per es: sh/pre G)
origin_itu <prefixes or numbers>     or: G,GM,GW

```



```

origin_zone <prefixes or numbers>
by_dxcc <prefixes or numbers>
by_itu <prefixes or numbers>
by_zone <prefixes or numbers>
channel <prefixes>
wx 1                filtra annunci WX
dest <prefixes>     es: 6MUK,WDX, IW

```

per esempio

```
reject/wwv by_zone 14,15,16
```

può essere utile per ricevere solo i messaggi WWV extra europei

**REPLY -- Risponde (privatamente) all'ultimo messaggio letto**

**REPLY <msgno> -- Risponde (privatamente) al messaggio specificato**

**REPLY B <msgno> -- Risponde come Bulletin al messaggio specificato**

**REPLY NOPRivate <msgno> -- Risponde come Public al messaggio specificato**

**REPLY RR <msgno> -- Risponde al messaggio specifico con ricevuta di ritorno**

Puoi rispondere al messaggio ed al soggetto verrà automaticamente inserito in testa un prefisso "Re:" se non presente. Possono essere usati anche i parametri RR, PRIVATE, NOPRIVATE, B come nel comando SEND (vedi...)

**SEND <call> [<call> .] -- Spedisce un messaggio ad uno o più utenti**

**SEND RR <call> -- Spedisce un messaggio con ricevuta di ritorno**

**SEND COPY <msgno> <call> -- Spedisce la copia di un messaggio a <call>**

**SEND PRIVATE <call> -- Spedisce un messaggio personale**

**SEND NOPRIVATE <call> -- Spedisce un messaggio a <call> visibile da tutti**

Tutti i comandi SEND creano un messaggio che può essere spedito a singoli utenti che a indirizzi per "bollettini". SEND <call> da solo agisce come SEND PRIVATE, creando un messaggio personale che sarà inviato al nodo cluster a cui l'utente è collegato. Se <call> è una categoria di "bollettini" (es: ALL, DX, TUTTI) allora il messaggio diventerà automaticamente un "bollettino". Nel comando SEND possono essere indicati più di un destinatario. Possono essere usati anche più qualificatori, tipo:-

```
SEND RR COPY 123 PRIVATE GITLH GORDI
```

che manderà una copia del messaggio 123 a GITLH and GORDI e riceverà una ricevuta di ritorno quando il messaggio sarà stato letto. SB è una abbreviazione per SEND NOPRIVATE (o "invia un bollettino") mentre SP è una abbreviazione per SEND PRIVATE. Il sistema chiederà di digitare un soggetto per il messaggio. Per convenzione non può essere più lungo di 29 caratteri per mantenere la compatibilità con altri programmi più vecchi. Molti programmi più recenti accettano soggetti più lunghi. A questo punto il sistema chiederà di inserire il testo del messaggio. Se avete sbagliato qualcosa o ci avete ripensato, potete evitare di spedire il messaggio interrompendolo con '/ABORT':-

```
Hallo friends... this evening
I will pay a glass of beer to every OM
oh I just can't be bothered with this
/abort
```

Con /ABORT il messaggio non verrà spedito.

Durante la compilazione di un messaggio tutti gli spot e altri messaggi non vengono inviati alla stazione che sta scrivendo. E' però possibile controllare cosa sta succedendo sulla rete cluster durante la compilazione di un messaggio. Per farlo occorre inserire, in una riga nuova e non a metà di una riga del messaggio (fate attenzione a questo!!!) il comando che interessa dare al nodo cluster preceduto da un carattere "/".

---

```
/dx g1tlh 144010 59+
```

Per annunciare uno spot a tutti di "g1tlh" a "144010" con il commento "59+". Per far diventare parte del messaggio che si sta compilando il risultato di un comando del cluster occorre iniziare il comando con "/"-

```
//sh/vhftable
```

Con questo comando all'interno del messaggio che si sta compilando sarà inserito il risultato del comando SH/VHFTABLE. Per terminare il messaggio ed inviarlo, sarà necessario inserire il testo '/EX' in una riga nuova.

**SET/ADDRESS <your address> -- Memorizza l'indirizzo postale dell'utente**

**SET/ANNOUNCE -- Abilita la ricezione degli ANNOUNCE**

**UNSET/ANNOUNCE -- Disabilita la ricezione degli ANNOUNCE**

**SET/ANNTALK -- Abilita la ricezione degli ANNOUNCE tipo TALK**

**UNSET/ANNTALK -- Disabilita la ricezione degli ANNOUNCE tipo TALK**

**SET/BEEP -- Aggiunge un beep alla ricezione degli SPOT**

**UNSET/BEEP -- Toglie il beep alla ricezione degli SPOT**

**SET/DX -- Abilita la ricezione degli SPOT**

**UNSET/DX -- Disabilita la ricezione dei SPOT**

**SET/DXGRID -- Aggiunge il WWL alla fine degli SPOT**

**UNSET/DXGRID -- Toglie il WWL alla fine degli SPOT**

Dalla versione 1.43 alla fine di ogni spot c'è lo spazio per i primi 4 caratteri del WWL di chi mette lo spot. Poichè alcuni programmi non gestiscono ancora questa particolarità, con questo comando si può risolvere il problema di compatibilità.

**SET/ECHO -- Il nodo rimanda quello che riceve dalla vostra tastiera**

**UNSET/ECHO -- Il nodo non ripete quello che riceve dalla vostra tastiera**

se siete connessi da una sessione telnet che non gestisce l'echo locale dei caratteri digitati localmente, potete usare questa funzione per vedere comunque quello che avete scritto. Il comando può essere usato per correggere eventuali situazioni particolari.

\*\*\*\*\* NON VI SERVE QUESTO COMANDO SE VI CONNETTETE VIA RADIO \*\*\*\*\*

**SET/EMAIL <email> . -- Imposta il vostro indirizzo e-mail**

**UNSET/EMAIL -- Disattiva l'indirizzo e-mail**

I messaggi ricevuti possono essere inoltrati automaticamente al vostro indirizzo internet. Per abilitare questa funzionalità inserire la vostra e-mail così:

```
SET/EMAIL ari_scandicci@libero.it
```

Possono essere indicati anche più indirizzi separati da spazi. Per disabilitare questo inoltra automatico digitare:-

```
UNSET/EMAIL
```

(Verificare se il sysop ha predisposto il nodo a tale servizio)

\*\*\*\*\* SU IQ5BL-6 QUESTA FUNZIONALITA' E' DISATTIVATA \*\*\*\*\*

**SET/HERE -- Comunica al sistema che siete a terminale (presenti)**

**UNSET/HERE -- Comunica al sistema che non siete a terminale (assenti)**

**SET/HOMENODE <node> -- Imposta il nodo principale di appartenenza**

Comunica al sistema dove siete normalmente connessi. Ogni messaggio a voi inviato sarà portato fino sul nodo definito con questo comando, che deve essere valorizzato con il nominativo del cluster al quale siete soliti connettervi.

es:-

*SET/HOMENODE IQ5BL-6*

**SET/LANGUAGE <lang> -- Imposta il linguaggio da usare**

Si può impostare il linguaggio preferito con il quale il cluster vi risponderà con i messaggi di sistema e con l'help in linea. I linguaggi utilizzabili sono:

<lang> Descrizione

en	Inglese
de	Tedesco
es	Spagnolo
nl	Olandese
it	Italiano

**SET/LOCATION <lat & long> -- Imposta la vostra latitudine e longitudine**

Per avere risposte accurate sulla direzione di un callsign interrogato con il comando SH/WPX o SH/HEADING occorre impostare le coordinate della vostra stazione con questo comando:

*SET/LOCATION 52 22 N 0 57 E*

Si può anche inserire il locatore con il comando SET/QRA (vedi)

**SET/LOGININFO -- Informa su ingressi/uscite degli utenti dal nodo**

**UNSET/LOGININFO -- Non informa più su ingressi/uscite utenti dal nodo**

**SET/NAME <your name> -- Imposta il tuo nome**

Comunica al sistema il nome dell'operatore:-

*SET/NAME Leonardo*

**SET/PAGE <lines per page> -- Imposta le linee per pagina**

Imposta il numero di linee che compongono la vostra pagina del terminale. Il default è 20. Ogni risposta ai comandi da voi dati al cluster verrà inviata a gruppi di righe come impostato in questo comando (default 20). Impostando il valore a 0 questa paginazione delle risposte del cluster non viene fatta.

**UNSET/PRIVILEGE -- Rimuove i privilegi alla sessione**

Questo comando serve per riportare allo stato di utente un sysop se connesso via radio in modo che non ci siano intrusioni non autorizzate da parte di terzi (pirati). Quando l'attività remota del sysop non è più indispensabile occorre dare questo comando. Se poi servono altre attività da sysop, usare il comando SYSOP per riavere i privilegi necessari (sempre se si conosce la password!!!)

**SET/PASSWORD -- Imposta la password**

Serve solo per le connessioni via telnet, non per quelle via radio. Inizialmente può essere impostata solo dal sysop. Il comando richiede prima l'immissione della vecchia password, quindi la nuova password due volte.

Se la vecchia password inserita è corretta e la password inserita due volte è stata inserita entrambe le volte uguale allora la vostra password viene cambiata dalla vecchia alla nuova.

**SET/PROMPT <string> -- Imposta il prompt a <string>**

**UNSET/PROMPT -- Imposta il prompt al default**

Il comando imposta il prompt del cluster con la stringa che inserite nel comando. Per esempio:

```
SET/PROMPT clx >
```

Farà in modo che quando il cluster ha finito di rispondervi metterà sul vostro schermo il prompt:

```
clx >
```

Il comando:

```
UNSET/PROMPT
```

riporta il tutto alla normalità.

**SET/QRA <locator> -- Imposta il locatore QRA (o WWL)**

Imposta il vostro locatore nel sistema. Può essere usato in alternativa al comando SET/LOCATION che però necessita delle coordinate di Greenwich. Per esempio:-

```
SET/QRA JN53NS
```

**SET/QTH <your qth> -- Imposta il QTH**

Imposta il vostro QTH. Per esempio:-

```
SET/QTH Scandicci, FIRENZE
```

**SET/TALK -- Abilita la ricezione degli TALK**

**UNSET/TALK -- Disabilita la ricezione degli TALK**

**SET/WCY -- Abilita la ricezione dei WCY**

**UNSET/WCY -- Disabilita la ricezione dei WCY**

**SET/WWV -- Abilita la ricezione dei WWV**

**UNSET/WWV -- Disabilita la ricezione dei WWV**

**SET/WX -- Abilita la ricezione dei WX**

**UNSET/WX -- Disabilita la ricezione dei WX**

**SHOW/425 [<string>] -- Ricerca <string> all'interno dell'archivio bollettini del 425DxNews**

Permette di ricercare una stringa all'interno delle notizie apparse sui bollettini del Gruppo 425DxNews.

**SHOW/CONFIGURATION [<node>] -- Mostra quanti nodi e utenti sono in rete**

Permette di sapere quanti nodi e quanti utenti sono collegati in rete. Si può abbreviare in SH/C.

**ATTENZIONE: La lista prodotta SARA' MOLTO LUNGA ed impegnerà molte risorse del nodo. Non usatela se non INDISPENSABILE.**

**SHOW/CONFIGURATION/NODE -- Mostra i nodi connessi in rete****SHOW/DATE [<prefix>|<callsign>] -- Mostra l'ora locale**

Come SH/TIME mostra l'ora locale (e la data) nel country del prefix o del call inserito. Se non si inserisce alcun prefisso o call ritorna la data locale e UTC del cluster.

**SHOW/DX -- Interroga l'archivio degli spot**

Il comando SH/DX da solo risponde listando gli ultimi 10 spot ricevuti dal cluster, indicando semplicemente un numero vengono mostrati tanti spot quanto il numero inserito (cercate di non esagerare!!!). Oltre a questa funzione basilare, ci sono parametri di selezione per ricercare gli spot più interessanti. Questi parametri sono:-

```

on <band>          - es 160m 20m 2m 23cm 6mm
on <region>        - es hf vhf uhf shf      (vedi SHOW/BANDS)
on <da>/<a>        - es 1000/4000 14000-30000 (in Khz)
  <da>-<a>

<number>          - quanti spot vuoi vedere a partire dall'ultimo arrivato
<da>-<a>          - <da> spot <a> spot nella lista
<da>/<a>

<prefix>          - tutti i call relativi al <prefix>
*<suffix>         - tutti i call che finiscono in <suffix>
*<string>*        - tutti i call che contengono <string>

day <number>      - iniziando da <number> giorni fa
day <da>-<a>      - <da> giorni <a> giorni da
  <da>/<a>

info <text>        - ogni spot che contiene <text> nel campo informazioni

by <call>          - gli spot fatti da <call>
spotter <call>    - gli spot fatti da <call>

qsl                - tutti gli spot con info QSL in commento

iota [<iota>]      - tutti gli spot con info IOTA in commento

qra [<locator>]    - relativi a stazioni del locatore <locator>

dxcc               - tratta il prefisso come un country e filtra così l'archivio
                   può essere usato unito al comando by es:by W dxcc

```

Ecco alcuni esempi:-

```

SH/DX 9m0
SH/DX on 20m info iota
SH/DX 9a on vhf day 30
SH/DX rflp qsl
SH/DX iota
SH/DX iota eu-064
SH/DX qra jn86
SH/DX dxcc oq2
SH/DX dxcc oq2 by w dxcc

```

**SHOW/DXCC <prefix> -- Interroga l'archivio SPOT per paese**

Questo comando interroga l'archivio degli spot per tutti i call che appartengono al country del prefisso DXCC indicato. esempio:-

```

SH/DXCC G
SH/DXCC W on 20m iota

```

che equivalgono al comando SH/DX che seguono:-

```

SH/DX dxcc g
SH/DX dxcc w on 20m iota

```

**SHOW/DXSTATS -- Mostra le statistiche DX degli ultimi 31 giorni**

**SHOW/FILES [<filearea> [<string>]] -- Lista il contenuto dell'area files**

**SHOW/FILES da solo mostra il contenuto dell'area file del nodo cluster.**

Per vedere il contenuto di una particolare directory occorre dare il comando:-

SH/FILES <filearea>

dove <filearea> è il nome della directory da visionare. Possono essere usati anche caratteri speciali come nel DOS (\*' oppure '?):

*SH/FILES bulletins arld\**

Vedi anche TYPE - per leggere i files.

**SHOW/FILTER -- Mostra tutti i filtri impostati per l'utente**

**SHOW/HFSTATS -- Mostra le statistiche HF degli ultimi 31 giorni**

**SHOW/HFTABLE -- Mostra le statistiche HF degli ultimi 31 giorni**

**SHOW/MOON [ndays] [<prefix><callsign>] -- Mostra alba e tramonto lunare**

Comando utile per gli appassionati di EME, ritorna i dati di azimuth ed elevazione della luna di oggi o fra [ndays] della località del cluster o del [<prefix><callsign>] indicati. Inoltre indica la frazione illuminata ed il disco lunare. Usando [ndays] come numero negativo si possono verificare dati del passato fino a 366 giorni indietro. Il limite per il futuro è ugualmente fissato a 366 giorni.

**SHOW/MUF <prefix> [<hours>][long] -- Mostra la MUF verso il <prefix>**

La Maximum Usable Frequency (Massima Frequenza Usabile) è la frequenza al di sotto della quale si stima possibile un collegamento con <prefix> Si assume un collegamento fatto con 20dBW con una ricezione di -123dBm.

Il risultato predice la migliore frequenza operativa ed i livelli di segnale in onde corte per i giorni specificati (se non specificati parte da oggi) ora per ora (a partire da quella specificata o da subito). Funziona bene per QSO fra 250 km e 6000 km ma può esser usato con maggiore approssimazione sia per path più lunghi che più corti. Il comando usa la routine MINIMUMUF 3.5 sviluppata dalla Marina Militare Statunitense a partire dai dati di WWV. E' particolarmente valida per tutte le HF fatta eccezione per le bande da 3.8MHz e inferiori.

Il comando mostra alcune informazioni di dettaglio sui valori usati per il calcolo insieme alle coordinate di partenza e alla direzione. Mostra l'ora (UTC), l'ora locale e quella della destinazione, calcola le MUF, l'angolo del Sole a metà percorso e la forza dei segnali arrivati a destinazione. Le frequenze indicate sono quelle che risultano avere un risultato significativo nel calcolo.

Il valore indicato è riportato in scala S-meter, i convenzionali 6dB per Punto S-meter della scala. Ogni + indica mezzo punto S-meter in più. Se viene preceduta da una "m" significa che ci sarà molto fading mentre una "s" indicherà la presenza di rumore.

Salvo diverse indicazioni SHOW/MUF farà previsioni per le successive due ore dalla data indicata. Si possono richiedere fino ad un massimo di 24 ore di previsione

Per esempio:-

*SH/MUF W*

produce:

```
RxSens: -123 dBm SFI: 159 R: 193 Month: 10 Day: 21
Power : 20 dBW Distance: 6283 km Delay: 22.4 ms
Location Lat / Long Azim
East Dereham, Norfolk 52 41 N 0 57 E 47
United-States-W 43 0 N 87 54 W 299
UT LT MUF Zen 1.8 3.5 7.0 10.1 14.0 18.1 21.0 24.9 28.0 50.0
18 23 11.5 -35 mS0+ mS2 S3
19 0 11.2 -41 mS0+ mS2 S3
```

indica che ci saranno segnali deboli (weak) con fading in 80m ma segnali usabili in 40m (S3).

con questo comando:-

```
SH/MUF W 24
```

si otterrà lo stesso risultato di cui sopra ma per le 24 ore successive, mentre con il parametro L o Long:-

```
SH/MUF W L 24
SH/MUF W 24 Long
```

Si ottengono informazioni sulla propagazione Via Lunga (Long Path). Non saranno previsioni utilissime, neanche estremamente accurate ma sono state incluse per completezza.

### **SHOW/NEWCONFIGURATION [<node>] -- Mostra tutti i nodi ed i loro utenti**

Questo comando permette di vedere tutti gli utenti della rete sotto i nodi a cui sono connessi. Produce le stesse informazioni del comando SHOW/CONFIGURATION ma mostra le duplicazioni ed usa un formato di visualizzazione differente.

**ATTENZIONE: La lista prodotta SARA' MOLTO LUNGA ed impegnerà molte risorse del nodo. Non usatela se non INDISPENSABILE.**

### **SHOW/NEWCONFIGURATION/NODE -- Mostra tutti i nodi connessi localmente**

### **SHOW/PREFIX <callsign> -- Interroga l'archivio dei prefissi**

Interroga l'archivio locale dei prefissi e indica i dati principali del paese, zone ITU e CQ e altre info utili. Vedi anche SHOW/DXCC

### **SHOW/QRA <locator> [<locator>] -- Mostra la distanza fra 2 WWL**

### **SHOW/QRA <lat> <long> -- Converte lat/long in un QRA locator WWL**

Serve per convertire lat/log in QRA locator WWL ma anche per avere la distanza fra due punti e la direzione dalla vostra posizione al locatore indicato.

```
SH/QRA IO92QL
SH/QRA JN06 IN73
```

Il primo esempio mostra la distanza e la direzione dal vostro locatore a quello indicato, il secondo esempio calcol la distanza e la direzione fra i due locatori indicati. possono essere usati valori del locatore di 4 o di 6 caratteri.

Si può convertire latitudine e longitudine in WWLocator se si indica nel parametro le coordinate come da esempio:-

```
SH/QRA 52 41 N 0 58 E
```

### **SHOW/QRZ <callsign> -- Mostra i dati del callbook per il <callsign>**

Questo comando interroga l'archivio del server internet di QRZ.com e mostra le informazioni trovate. Il servizio è disponibile se il cluster è connesso al sito QRZ.com

### **SHOW/ROUTE <callsign> . -- Mostra il nodo cluster dov'è <callsign>**

Questo comando permette di vedere a quale nodo il callsign è collegato. E' un pratico modo per ricercare rapidamente gli utenti sulla rete senza scorrere tutto il risultato del comando SHOW/CONFIG

### **SHOW/SATELLITE <name> [<hours> <interval>] -- Mostra i dati di "tracking"**

Mostra i dati di "tracking" del satellite indicato da adesso e per le ore indicate con intervalli specificati. Usato senza nome del satellite mostra la lista dei satelliti per i quali sono caricati sul cluster i dati kepleriani. Se viene fornito un nome di satellite si otterrà i dati di "tracking" di tutti i passaggi sopra ai 5 gradi sotto l'orizzonte. Per default darà informazioni per le prossime tre ore con periodi di intervallo di cinque minuti.

### **SHOW/STATION [<callsign> .] -- Mostra i dati di un Callsign**

Mostra le informazioni, se presenti, di un callsign e se (e dove) è eventualmente connesso nella rete cluster al momento. Se non si indica alcun nominativo, ritorna i vostri dati.

**SHOW/SUN [ndays] [<prefix>|<callsign>] -- Mostra alba e tramonto del sole**

Mostra alba e tramonto del sole per un (o una lista di) prefissi e/o callsign, insieme all'azimuth ed elevazione del sole attualmente in quella zona della terra. Se non vengono specificati prefissi o callsign, verranno mostrati i dati relativi al vostro QTH (ammesso che abbiate impostato la vostra posizione con uno dei comandi SET/LOCATION o SET/QRA), insieme all'azimuth ed elevazione.

Per esempio:-

```
SH/SUN
SH/SUN G1TLH K9CW ZS
```

Usando [ndays] come numero negativo si possono verificare dati del passato fino a 366 giorni indietro.

```
SH/SUN -1
SH/SUN +3 W9
```

Il limite per il futuro è ugualmente fissato a 366 giorni. Gli orari (e le date) sono impostati in UTC.

**SHOW/TIME [<prefix>|<callsign>] -- Mostra l'ora locale**

Senza parametri mostra l'ora locale e UTC del nodo a cui siete connessi. Se date un prefisso od un callsign mostra l'ora locale e UTC della zona del prefisso o del callsign.

**SHOW/VHFSTATS -- Mostra le statistiche DX in VHF degli ultimi 31 giorni**

Mostra le statistiche DX in VHF degli ultimi 31 giorni divisi per banda

**SHOW/VHFTABLE -- Mostra le statistiche DX in VHF del vostro paese**

Mostra le statistiche DX in VHF del vostro paese degli ultimi 31 giorni

**SHOW/WCY -- Mostra gli ultimi 10 messaggi WCY****SHOW/WCY <n> -- Mostra gli ultimi <n> messaggi WCY**

Mostra gli <n> più recenti messaggi WCY ricevuti dal nodo.

**SHOW/WWV -- Mostra gli ultimi 10 messaggi WWV****SHOW/WWV <n> -- Mostra gli ultimi <n> messaggi WWV**

Mostra gli <n> più recenti messaggi WWV ricevuti dal nodo.

**SYSOP -- Conferisce i privilegi al Sysop da connessione remota**

Il Sysop viene mantenuto dal sistema allo stesso livello di privilegi di un normale utente se si connette via radio al nodo. Questo comando permette al Sysop di essere riconosciuto e di riprendersi il proprio livello di privilegi. Richiedendo cinque numeri, a partire da zero e corrispondenti ad altrettante posizioni nella stringa della parola di accesso stabilita con il comando SET/PASSWORD, si aspetta che i rispettivi caratteri della password vengano digitati.

Per esempio:

```
password = 012345678901234567890123456789012
           supercalifragilistichesprialidoso
> sysop
```

risponde:

```
22 10 15 17 3
```

e la risposta corretta da dare è:-

```
srite
```

Se il controllo della stringa da voi digitata è verificato, vi verranno assegnati subito i privilegi del sysop.



**TALK <call> [<text>] -- Manda un messaggio privato ad un'altra stazione****TALK <call> > <node> [<text>] -- Manda un messaggio alla stazione via nodo**

Spedisce un messaggio breve ad un'altra stazione visibile sulcluster. Ogni stazione visibile attraverso il comando SHOW/CONFIGURATION può ricevere i messaggi brevi anche se non sono collegati localmente. La seconda forma del comando serve quando i nodi del cluster non inviano le informazioni degli utenti collegati. Se sapete che I5HOR è collegato su HB9OK-6, inviando un messaggio a:

```
TALK i5hor hb9ok-6 Ciao Maurone
```

raggiungerete I5HOR direttamente sul nodo HB9OK-6.

Si può entrare in modo "conversazione" con un altro utente del nodo semplicemente usando il comando senza immettere il testo. In questo modo tutto il testo che sarà digitato dal vostro terminale andrà direttamente sul terminale dell'utente a cui avete impostato il comando.

Per esempio:

```
TALK IW5CWA
```

vi permette di entrare in conversazione con IW5CWA e spedirgli tutto quello che digiterete alla tastiera. Durante la sessione di TALK tutti gli spot e gli ANNOUNCE vengono spediti al terminale come al solito. Se durante la sessione di TALK volete mandare dei comandi al cluster invece che dei messaggi al corrispondente è necessario far precedere il comando da un carattere "/" in prima posizione, esempio:

```
/DX 14011 P5RT is a pirate!  
/HELP talk
```

Per uscire dalla sessione di TALK:

```
/EX
```

Per far diventare parte del messaggio che si sta compilando il risultato di un comando del cluster occorre iniziare il comando con "/"-

```
//sh/vhftable
```

Con questo comando all'interno del messaggio che si sta compilando sarà inserito il risultato del comando SH/VHFTABLE.

**TYPE <filearea>/<name> -- Mostra i contenuti di un file**

Mostra il contenuto di un file nell'area files del cluster. Di solito ci sono dei bollettini salvati che possono essere ricercati con il comando SHOW/FILES e poi letti con questo comando. Esempio:-

```
TYPE bulletins/arld051
```

Mostra il contenuto del file "ARLD051" presente nell'area (o directory). Che si chiama BULLETINS.

**WHO -- Mostra le connessioni fisiche al cluster**

E' un comando che mostra rapidamente chi è connesso al nodo e che tipo di connessione sta usando (su quale porta, da quanto tempo, etc.)

**WX <text> -- Manda un messaggio sulle condizioni Meteo a tutti gli utenti del nodo****WX FULL <text> -- Manda un messaggio sulle condizioni Meteo a tutti gli utenti della rete**

## Allegato B - Archivi disponibili sul Cluster IQ5BL-6

Ecco di seguito la specifica degli archivi presenti sul cluster con relativa descrizione e comando breve da usarsi al posto del classico:

DBSHOW <archivio> <chiave>

La lista degli archivi disponibili è visualizzata dal comando DBAVAIL, es:

```
IZ5FSA de IQ5BL-6 10-Jan-2004 0958Z >
dbavail
DB Name      Location  Cmd      Chain
add          IK5PWJ-6
mgr          Local
qslnew       IK5PWJ-6
dci          Local
sia          Local
news         Local
bureau       Local
qsl          Local
IZ5FSA de IQ5BL-6 10-Jan-2004 0958Z >
```

Ecco la lista degli archivi e loro contenuto e modo d'uso.

Archivio	Descrizione	Comando Breve
ADD	Ultimissime QSL Info by IK4DCS	DBSHOW ADD <call>
MGR	Archivio QSL Manager	DBSHOW MGR <call> oppure SH/MGR <call>
QSLNEW	Archivio QSL by IK4DCS	DBSHOW QSLNEW <call> oppure SH/QSLNEW <call>
DCI	Archivio Diploma Castelli Italiani dove PP è la sigla della provincia nnn è il numero progressivo	DBSHOW DCI <PPnnn> oppure SH/DCI <PPnnn>
SIA	Archivio Diploma Isole Siciliane dove PP è la sigla della provincia - segno di separazione obbligatorio nnn è il numero progressivo	DBSHOW SIA <PP-nnn> oppure SH/SIA <PP-nnn>
NEWS	Archivio notizie DX da 425dx e altre fonti	DBSHOW NEWS <call> oppure NEWS <call>
BUREAU	Archivio indirizzi dei bureau nazionali	DBSHOW BUREAU <prefix>
QSL	Archivio QSL info arrivate via spot	DBSHOW QSL <call> oppure SH/QSL <call>

L'elenco degli archivi è aggiornato al 31/12/2003

### **NOTE:**

Gli archivi ADD e QSLNEW risiedono sul nodo IK5PWJ-6 e sono consultabili SOLO quando IK5PWJ-6 è connesso a IQ5BL-6.